

ใบความรู้ที่ 6

การเผยแพร่ผลงาน

✚ การสร้างแผ่นซีดีเพื่อเผยแพร่ผลงาน

การบันทึกหนังสือที่สร้าง/แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

1. คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save As
2. เลือกตำแหน่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในช่อง Save As
3. พิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปในช่วง File Name
4. คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึก
 - คำสั่ง Save As ใช้ในกรณีที่บันทึกไฟล์ใหม่
 - คำสั่ง Save ใช้ในกรณีที่บันทึกทับไฟล์เดิม




หลังจากที่บันทึกไฟล์จากโปรแกรม Flip Album Vista Pro จะปรากฏไฟล์ข้อมูล 1 ไฟล์ (นามสกุล opf) และโฟลเดอร์ที่จัดเก็บวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้ในหนังสืออีก 1 โฟลเดอร์ (ชื่อไฟล์ opf_files) ซึ่งหากผู้สร้างต้องการย้าย/คัดลอกไฟล์ไปทำงานในที่อื่น ๆ ต้องนำ ไฟล์ข้อมูลและโฟลเดอร์ไปด้วยกัน


✚ การเปิดหนังสือที่เคยบันทึกไว้มาแก้ไข

1. คลิกที่เมนู File --> Open Book
2. คลิกเลือกปุ่ม Browse เพื่อค้นหาตำแหน่งที่เก็บหนังสือ
3. เลือกตำแหน่งที่บันทึกหนังสือในช่วง Look in:
4. Double Click เลือกไฟล์หนังสือที่ต้องการเปิด

การสร้างแผ่นซีดีเพื่อนำเสนอข้อมูล (CD Maker)

1. ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกไฟล์ข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน (เลือกเมนู File --> Save)
2. เลือกเมนู CD Maker แล้วเลือกคำสั่ง Create Album CD จะปรากฏหน้าต่าง Create Album CD ดังรูป
3. คลิกเลือก Create a New Album CD และเลือกการสร้างแบบ Single Album on CD เป็นการสร้างชุดนำเสนอ 1 แผ่นซีดี ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เรื่อง คลิกที่ปุ่ม OK จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
4. เลือกแหล่งเก็บข้อมูล
5. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ หรือชื่อห้องสำหรับเก็บชุดนำเสนอในช่อง Album CD Folder Name (ซึ่งโดยปกติโปรแกรม จะตั้งชื่อว่า Album CD ทั้งนี้จะทำการแก้ไข หรือไม่ก็ได้แต่ชื่อสำคัญจะต้องจำชื่อโฟลเดอร์ และแหล่งเก็บข้อมูลให้ได้ว่าอยู่ ณ ตำแหน่งใด)
6. คลิกที่ปุ่ม Create จากนั้นโปรแกรมจะทำการคัดลอกไฟล์ข้อมูล และจัดเตรียมระบบ จะปรากฏหน้าต่าง Album CD Options Menu
7. คลิกเลือกเมนู Set Album Options จะปรากฏหน้าต่าง Set Album CD Options
8. ในรายการ Setting ให้คลิก ในช่อง Start with no window frame เพื่อกำหนดว่าให้ แสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ปรากฏกรอบหน้าต่างใด ๆ และ User will be allowed to switch to window frame mode เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้สามารถ คลิกปุ่มที่ย่อ/ขยาย ปิดหน้าต่างได้เท่านั้น เมื่อกำหนด เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK --> Next
9. จะปรากฏหน้าต่าง Burn CD Informationในส่วนนี้ หากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นติดตั้งซีดีรอมแบบเขียนข้อมูลได้ให้ใส่แผ่นซีดีเปล่าแล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม Burn To CD เพื่อเขียนหรือบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี ได้โดยทันที แต่ถ้าหากต้องการเขียนหรือบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม OK





ข้อมูลที่ทำให้การจัดเก็บเป็นชุดนำเสนอ (Album CD) จะประกอบด้วยไฟล์ข้อมูลทั้งหมด 4 ไฟล์โดยผู้สร้างสามารถ Double Click ที่ไอคอน Start CD เพื่อตรวจสอบการนำเสนอก่อนการนำไปบันทึกลงแผ่นซีดีต่อไป หากเกิดข้อผิดพลาดให้ลบโฟลเดอร์ Album CD นี้ทิ้งก่อนแล้วทำการแก้ไขข้อมูลจากไฟล์ต้นฉบับที่มีนามสกุล opf แล้วจัดทำเป็นชุดนำเสนอใหม่อีกครั้ง

ในการเขียนหรือบันทึกชุดนำเสนอโดยใช้โปรแกรมอื่น ๆ ให้นำทั้ง 4 ไฟล์ที่ปรากฏนี้ไปทำการบันทึกลงแผ่นซีดี โดยไม่ต้องมีการสร้างโฟลเดอร์ใด ๆ จะทำให้ชุดนำเสนอนี้จะแสดงผลโดยทันที เมื่อใส่แผ่นลงในเครื่องอ่านซีดีรอม